



Windows メール 設定方法 【IMAP 設定編】


- 1、上部メニューから【ツール】－【アカウント】をクリックします




- 2、【追加】をクリックします



3、【電子メールアカウント】を選択して【次へ】をクリックします



4、『表示名』を入力して【次へ】をクリックします
*この名前が差し出し人名になります



5、『電子メールアドレス』を入力して【次へ】をクリックします

6、各項目を入力して【次へ】をクリックします

項目	入力内容
受信メールサーバーの種類	『 IMAP 』を選択します
受信メールサーバー	『 mbox.scv-net.ne.jp 』を入力します
送信メールサーバー	『 mbox.scv-net.ne.jp 』を入力します
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れます

7、各項目を入力して【次へ】をクリックします

インターネット メール ログイン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

① ユーザー名(A): mail-test@scv-net.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

☒ パスワードを保存する(W)

② 次へ(N) キャンセル

項目	入力内容
ユーザー名	『 メールアドレス 』を入力します
パスワード	『 パスワード 』を入力します
パスワードを保存する	チェックを入れます

8、【今は電子メールとフォルダをダウンロードしない】にチェックを入れ【完了】をクリックします

設定完了


セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

① これらの設定を保存して電子メール フォルダの一覧とメッセージをダウンロードするには、[完了] をクリックしてください。


☒ ① 今は電子メールとフォルダをダウンロードしない

② 完了(E) キャンセル


9、【メールアドレス】を選択し【プロパティ】をクリックします




10、上部メニューから【サーバー】を選択し【このサーバーは認証が必要】にチェックを入れ、最後に【設定】をクリックします



1 1、【受信メールサーバーと同じ設定を使用する】を選択し【OK】をクリックします



1 2、上部メニューから【詳細設定】タブをクリックし、各項目を入力の上、【OK】をクリックします



項目	入力内容
送信メール（SMTP）ポート番号	『 587 』を入力します
このサーバーはセキュリティで保護された接続（SSL）が必要	チェックを外します
受信メール（IMAP）ポート番号	『 143 』を入力します
このサーバーはセキュリティで保護された接続（SSL）が必要	チェックを外します

以上で設定は完了です