



## Windows メール メール設定方法 【POP 設定編】


- 1、上部メニューから【ツール】－【アカウント】をクリックします




- 2、【追加】をクリックします



3、【電子メールアカウント】を選択して【次へ】をクリックします



4、『表示名』を入力して【次へ】をクリックします  
\*この名前が差し出し人名になります



5、『電子メールアドレス』を入力して【次へ】をクリックします

6、各項目を入力して【次へ】をクリックします

| 項目           | 入力内容                         |
|--------------|------------------------------|
| 受信メールサーバーの種類 | 『 POP3 』を選択します               |
| 受信メールサーバー    | 『 mbox.scv-net.ne.jp 』を入力します |
| 送信メールサーバー    | 『 mbox.scv-net.ne.jp 』を入力します |
| 送信サーバーは認証が必要 | チェックを入れます                    |

7、各項目を入力して【次へ】をクリックします

インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

① ユーザー名(A): mail-test@scv-net.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

☒ パスワードを保存する(W)

② 次へ(N) キャンセル

| 項目         | 入力内容              |
|------------|-------------------|
| ユーザー名      | 『 メールアドレス 』を入力します |
| パスワード      | 『 パスワード 』を入力します   |
| パスワードを保存する | チェックを入れます         |

8、【今は電子メールとフォルダをダウンロードしない】にチェックを入れ【完了】をクリックします

設定完了


セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

① これらの設定を保存して電子メール フォルダの一覧とメッセージをダウンロードするには、[完了] をクリックしてください。


☒ ① 今は電子メールとフォルダをダウンロードしない

② 完了(E) キャンセル


9、【メールアドレス】を選択し【プロパティ】をクリックします




10、上部メニューから【サーバー】を選択し【このサーバーは認証が必要】にチェックを入れ、最後に【設定】をクリックします



1 1、【受信メールサーバーと同じ設定を使用する】を選択し【OK】をクリックします



1 2、上部メニューから【詳細設定】タブをクリックし、各項目を入力の上、【OK】をクリックします



| 項目                              | 入力内容          |
|---------------------------------|---------------|
| 送信メール (SMTP) ポート番号              | 『 587 』を入力します |
| このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 | チェックを外します     |
| 受信メール (POP3) ポート番号              | 『 110 』を入力します |
| このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 | チェックを外します     |

以上で設定は完了です