


Becky！メール設定方法 【IMAP 設定編】

1、上部メニューから【ツール】－【メールボックスの設定】をクリックします



2、上部タブの【基本設定】をクリックし、各項目を入力します

II の設定

メールボックス名(N): []

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報

名前(N): 田中 太郎

メールアドレス(A): mail-test@scv-net.ne.jp

サーバー情報

受信プロトコル(I): IMAP4rev1

IMAPサーバー(受信)(M): mbox.scv-net.ne.jp ☐ IMAPS

SMTPサーバー(送信)(S): mbox.scv-net.ne.jp ☒ OP25B ☐ SMTPS

ユーザーID(U): mail-test@scv-net.ne.jp パスワード(P): *****

認証方式(H) ☒ 標準 ☐ CRAM-MD5 ☐ NTLM

☐ 起動時に接続(O) ☐ メールボックスを開くと同時に接続(L)

ユーザーID: メールサーバーに接続するためのユーザーIDを設定します。
ダイヤルアップ用のIDとは違うことがありますのでご注意ください。

プロファイル(R): (標準)

項目	入力内容
名前	『 名前 』を入力します *差し出し人名になります
メールアドレス	『 メールアドレス 』を入力します
受信プロトコル	『 IMAP4rev1 』を選択します
IMAP サーバー	『 mbox.scv-net.ne.jp 』を入力します
SMTP サーバー	『 mbox.scv-net.ne.jp 』を入力します
	『 OP25B 』を選択します
ユーザーID	『 メールアドレス 』を入力します
パスワード	『 メールパスワード 』を入力します
認証方式	『 標準 』を選択します

3、上部タブから【詳細】をクリックし各項目を入力して【OK】をクリックします

II の設定

メールボックス名(O): []

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

サーバーのポート番号

SMTP: 587 (標準: 25)

POP3: 110 (標準: 110)

IMAP4: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(O): デフォルト

送信用(O): デフォルト

☐ 証明書を検証しない(S)

☒ クライアント証明書を使用(E)

IMAP関連

IMAPフォルダ:

☒ ごみ箱をサーバー上に置く(I) ごみ箱のファイル名: Trash

☐ 草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のファイル名: Draft

☐ 送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのファイル名: Sent

☐ 拡張ネームスペースをフォルダ表示(H)

SMTP認証

☒ SMTP認証

☐ CRAM-MD5 ☒ LOGIN ☐ PLAIN

ユーザーID(U):

パスワード(P):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

☐ POP before SMTPを使用

認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

☒ ESMTPを使用(K) (SMTP認証には必須)

プロファイル(R): (標準)

新規(N) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... OK キャンセル ヘルプ

項目	入力内容
SMTP サーバポート	『 587 』を入力します
IMAP4 サーバポート	『 143 』を入力します
SMTP 認証	チェックを入れます
	『 LOGIN 』を選択します
ESMTP を使用	チェックを入れます

以上で設定は完了です