


Microsoft Outlook 2010 [IMAP 設定編]

STEP1

Outlook2010 を起動し、左上のメニュー表示から【ファイル】をクリックします。




STEP2

【情報】をクリックし、【アカウントの追加】をクリックします。




STEP3

【自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)】を選択し、【次へ】をクリックする。




STEP4

【インターネット電子メール(I)】を選択し、【次へ】をクリックします。



STEP5

各種項目を入力し【次へ】をクリックします。



※入力内容は表 1 を参照してください。

表 1：ユーザー情報等入力内容

項目	入力内容
名前	お客様の名前を入力(※差し出し人名になります。)
電子メールアドレス	『メールアドレス』を入力します。
アカウントの種類	『IMAP』を選択します。
受信メールサーバー	『mbox.scv-net.ne.jp』を入力します。
送信メールサーバー(SMTP)	『mbox.scv-net.ne.jp』を入力します。
アカウント名	『メールアドレス』を入力します。
パスワード	『パスワード』を入力します。
パスワードを保存する	チェックをいれます。

STEP6

【詳細設定】をクリックします。

※STEP5 と同じ画面です。

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A): IMAP

受信メール サーバー(O):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)


[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

STEP7

1. 左上メニューの【送信サーバー】を選択します。
2. 【送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)】にチェックを入れます。
3. 【受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)】を選択します。



※この時点では OK は押さないでください。

4. 左上メニューの【詳細設定】をクリックします。
5. サーバーのポート番号を表 2 のように変更します。
6. 【OK】をクリックします。





表 2：サーバーのポート番号等

項目	入力内容
受信サーバー(IMAP)	『143』を入力します。
使用する暗号化接続の種類(E)	『なし』を選択します。
送信サーバー(SMTP)	『587』を入力します。
使用する暗号化接続の種類(C)	『なし』を選択します。

STEP8

STEP6 の画面に戻るので、【次へ】をクリックします。

テストが行われ完了したら、【閉じる】をクリックします。



以上で設定終了です。