MAC Mail4.1 [POP 設定編]

STEP1

画面下の Dock から【Mail】をクリックします。



STEP2

【ファイル】をクリックし、【アカウントの追加】をクリックします。

	Mail	ファイル 編集 表示 メール	ボックス	メッセージ	フォーマ
		新規メッセージ 新規メモ 新規ビューアウインドウ メッセージ を開く	光N へ第N て第N 光の		
		閉じる すべてのウインドウを閉じる 保存 別名で保存 ひな形として保存	¥₩ ጚ₩₩ ፝₩S ଫℋS		
		ファイルを添付 添付ファイルを保存 添付ファイルをクイックルック	☆業A 業Y		
F B		アカウントを追加	1		
		メールボックスを読み込む RSS 配信を追加			
		プリント	жP		
		TRACT CONTRACTOR OF	-		

各項目を入力し、【続ける】をクリックします。 入力内容は、表1を参照してください。

追加のアカウントを はじめに、次の情報	設定する手順をご案内します。 を入力してください:
氏名:	信州 花子
メールアドレス:	pop-test@scv-net.ne.jp
0 FR 1/29-1:	[
URERING	

表 1:メールアドレス等入力内容

項目	入力内容
名前	お客様の名前を入力(※差し出し人名になります。)
メールアドレス	『 メールアドレス 』を入力します。
パスワード	『 パスワード 』を入力します。

受信メールサーバ情報を入力し、【続ける】をクリックします。 ※入力内容は表2を参照してください。

受信用	月メールサーバ	
10000	アカウントの種類:	(• POP +
1:11	説明:	お客様の任意
	受信用メールサーバ:	mbox.scv-net.ne.jp
	ユーザ名:	pop-test@scv-net.ne.jp
ETO FR	パスワード:	[······]
CUPERINO	and the	

表 2:受信メールサーバ設定内容

項目	入力内容
アカウントの種類	『 POP 』を選択します。
説明	任意で入力していただきます。
受信用メールサーバ	『 mbox.scv-net.ne.jp 』を入力します。
ユーザ名	『 メールアドレス 』を入力します。
パスワード	『 パスワード 』を入力します。

各種項目を入力し【続ける】をクリックします。 ※入力内容は表3を参照してください。

mon	説明:	お客様の任意	
111	送信用メールサーバ:	mbox.scv-net.ne.jp	•
		✓ このサーバのみを使用	3
2	☑ 認証を使用		
OFP	ユーザ名:	pop-test@scv-net.ne.jp	D
	パスワード:	•••••	
6	and the second s		
0			
MERINO			

表 3:送信メールサーバ設定内容

項目	入力内容
説明	任意で入力していただきます。例)UCV 用
送信用メールサーバ	『 mbox.scv-net.ne.jp 』を入力します。
このサーバのみ使用	チェックをいれます。
認証を使用	チェックをいれます。
ユーザ名	『 メールアドレス 』を入力します。
パスワード	『 パスワード 』を入力します。

内容を確認し、【アカウントをオンラインにする】にチェックをいれます。 内容が正しければ【作成】をクリックします。



以上で設定終了です。